GFC 2024 MAJ2

VERSION	DATE
ADMIN 2024 V24.1.1	28/05/2024
CBUD 2024 V24.1.0	28/05/2024
CGENE 2024 V22.0.1	06/10/2023
REGIE 2024 V21.0.1	06/10/2023

SOMMAIRE

1 AVERTISSEMENT 3

2 SAUVEGARDES ET RESTAURATIONS 3

2.1. SAUVEGARDES AVANT INSTALLATION DU CD OU DE L'EXECUTABLE 3
2.2. SAUVEGARDES APRES INSTALLATION DU CD OU DE L'EXECUTABLE 4

3 PREALABLES A L'INSTALLATION 4

3.1. CONFIGURATION PRECONISEE 4

3.2. MYSQL 5

3.3. VERSION DE LA PROCEDURE D'INSTALLATION 5

4 INSTALLATION 5

4.1. INSTALLATION POSTE SERVEUR 5
4.2. INSTALLATION POSTES CLIENTS 11
4.3. INSTALLATION POSTE ADMINISTRATEUR 15

5 APRES INSTALLATION : OPERATIONS DE DEBUT D'EXERCICE 18

5.1. ACCES AUX MODULES 18
5.1.1. LANCEUR 18
5.1.2. PREMIER ACCES 18
5.1.3. VERSIONS INSTALLEES 19
5.2. GFCADMIN 2022 EXERCICE ANTERIEUR : OPERATIONS A EFFECTUER ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.3. GFCADMIN 2024 : OPERATIONS A EFFECTUER ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.3.1. INITIALISATION DE LA BASE DE DONNEES 2024 **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
5.3.2. BASCULEMENT COMPTABLE **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

6 ACCES A L'OUTIL DE GESTION DE BASE DE DONNEES : INITIALISATION, RESTAURATION, SAUVEGARDE, SUPPRESSION, HISTORIQUE DES OPERATIONS ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

6.1. INITIALISATION DE LA BASE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1 AVERTISSEMENT

Ce CD ou fichier exécutable effectue :

- AUTOMATIQUEMENT le basculement des modules déjà installés,
- L'installation de nouveaux modules pour 2024 si l'utilisateur coche les cases de ces nouveaux modules,
- L'installation des postes clients,
- L'installation de l'outil de gestion des bases BD_GFC.

Sous Linux / Horus :

- Le poste serveur doit être installé avec le profil **INSTALL.**
- Les postes clients doivent être installés avec un profil **Utilisateur**.
- Le poste administrateur peut être installé sous profil **INSTALL** ou sous profil **Utilisateur**.

Cette notice a été conçue à partir d'une installation sur un **réseau Linux, sous Horus**.

- Certaines images écran peuvent être différentes de ce que vous aurez sur vos propres réseaux.

2 SAUVEGARDES ET RESTAURATIONS

2.1. SAUVEGARDES AVANT INSTALLATION DU CD OU DE L'EXÉCUTABLE

Sauvegarde de votre base GFC 2024

Vous devez **IMPERATIVEMENT** faire une sauvegarde de votre base GFC 2024 avant d'effectuer le basculement :

Les sauvegardes antérieures ne doivent plus être utilisées.

Sur l'exercice 2022, les extractions suivantes seront réalisées et conservées aux archives :

- En CBUD : Les listes des mandats, des ordres de reversement, des recettes, et les affectations de marché.
- En CGEN : Les extractions des encaissements, la liste des journaux généraux et la balance (Détail).

2.2. SAUVEGARDES APRÈS INSTALLATION DU CD OU DE L'EXÉCUTABLE

Sauvegardes via l'outil BD_GFC

- Les accès aux sauvegardes, restaurations et historiques de **GFC 2024** sont inclus dans l'outil **BD_GFC**.
- Une fois que l'application sera installée et que vous aurez commencé à travailler, nous vous conseillons de faire **très souvent et très régulièrement** des **SAUVEGARDES** de la base de données.

3 PRÉALABLES À L'INSTALLATION

3.1. CONFIGURATION PRÉCONISÉE

Les modules de GFC peuvent être installés sur un réseau Linux, sous :

- Horus NG version 2.4 avec MySQL 5.5.38
- Horus NG version 2.5 avec MySQL 5.5
- Horus NG version 2.6 avec MySQL 5.7

Ils peuvent être installés à partir d'un poste :

- Connecté à un réseau indépendant Linux seul,
- Connecté à un réseau lui-même interconnecté avec un autre réseau.

Exemple : le poste a accès à 2 réseaux Linux.

La procédure d'installation est multi serveurs. Si deux réseaux sont interconnectés, la procédure demande sur quel réseau elle doit installer GFC.

Les postes peuvent être :

- Sous XP
- Sous Vista ou Windows 7
- Sous Windows 8
- Sous Windows 10

Installation sous Vista ou Windows 7/8/10

L'installation sous Vista, Windows 7 ou Windows 10 nécessite une configuration particulière du poste :
Se référer à la grille de compatibilité fournie avec la version de GFC 2024

3.2. MySQL

MySQL

GFC 2024 fonctionne en réseau sur un serveur Horus NG version 2.4 avec la version MySQL 5.5.38, un serveur Horus NG version 2.5 avec la version MySQL 5.5, un serveur Horus NG version 2.6 avec la version MySQL 5.7.

Il est IMPERATIF d'installer le package MySQL sur les stations où sera installé l'outil de gestion des bases BD_GFC.

3.3. Version de la procédure d'installation

La version de la procédure d'installation est la **3.0.1**.

4 Installation

4.1. Installation Poste serveur

Sous Linux / Horus

Le poste serveur doit être installé avec le profil **INSTALL**.

1 Lancer l'exécutable. Le fichier se décompacte :

Copie écran



L'écran de bienvenue s'affiche :

Copie écran



2 Cliquer sur « suivant ». L'écran du type d'installation s'affiche :

Copie écran



3 Cliquer sur « installation d'un poste serveur » puis cliquer sur « suivant ».

Messages de désinstallation

Selon ce que vous avez sur le poste (Cofi 2022, GFC 2022…), différents messages peuvent apparaître pour désinstaller les programmes et bases de l'exercice N-2.

Cliquez sur oui pour confirmer les désinstallations.

L'écran suivant peut apparaître si vous avez plusieurs serveurs interconnectés :

Copie écran

Ce nom de serveur est un exemple. Vous aurez un autre nom dans votre établissement.

4 Sélectionner la ligne du serveur concerné

5 Cliquer sur « OK ». L'écran suivant s'affiche uniquement si il y a d'autres unités que ***X*** disponibles sur le serveur Linux :

Copie écran



6 Sélectionner votre unité réseau.

Information

Sous Linux / Horus, l'unité d'installation est toujours X.

7 Cliquer sur « ok ». La liste des modules disponibles pour l'installation s'affiche :

Copie écran



Certaines lignes sont non accessibles, car les éléments doivent être installés obligatoirement OU ne doivent pas être installés. *Exemple : la base GFC 2024 primo installation ne doit pas être installée si vous êtes en basculement 2023/2024*.
D'autres lignes sont pré-cochées car la procédure a détecté que les modules étaient installés en 2024. *Exemple : installation de CB 2024 MAJ2 car la CB 2024 existe sur le poste*.
Des lignes sont accessibles et non pré-cochées, afin de faire une éventuelle primo installation de ces modules. *Exemple : si les Régies n'existaient pas en 2024 sur le poste, possibilité de les installer en 2024.*

En vous positionnant sur une ligne, sur la droite de l'écran, apparaît en commentaire la version du module et le type d'installation.

8 Prenez connaissance des cases cochées/non-cochées.

La case **Gestion des bases** installe automatiquement l'outil **BD_GFC** permettant d'initialiser, de sauvegarder, de restaurer, de supprimer une base 2024 et de visualiser l'historique des opérations, ainsi que l'icône correspondant, **sans avoir à cocher quoi que ce soit**.

La case **Utilitaires GFC (lanceur, traceur)** installe automatiquement l'icône de lancement de l'application et le fichier log (fichier historique) **sans avoir à cocher quoi que ce soit.**

La case **GFC 2024 (basculement)** prépare l'installation de la **base de données GFC 2024, sans avoir à cocher quoi que ce soit.**

La case **Administration GFC 2024** installe automatiquement le module GfcAdmin 2024.

⇨ Si la case **Comptabilité Budgétaire 2024** :

- Est pré-cochée, la comptabilité budgétaire 2024 sera installée automatiquement.
- N'est pas pré-cochée, cela signifie que ce module n'était pas installé en 2024. Si vous souhaitez l'installer pour 2024 MAJ2, cochez la case.

⇨ Si la case **Comptabilité Générale 2024** :

- Est pré-cochée, la comptabilité générale 2024 sera installée automatiquement.
- N'est pas pré-cochée, cela signifie que ce module n'était pas installé en 2024. Si vous souhaitez l'installer pour 2024 MAJ2, cochez la case.

⇨ Si la case **Régie 2024**:

- Est pré-cochée, la régie 2024 sera installée automatiquement.
- N'est pas pré-cochée, cela signifie que ce module n'était pas installé en 2024. Si vous souhaitez l'installer pour 2024 MAJ2, cochez la case.

9 CLIQUER SUR « suivant » pour initier l'installation de la version gfc 2024. L'écran suivant affiche les éléments à installer :

Copie écran



La liste des modules à installer s'affiche sur cet écran : ce sont les modules qui étaient pré cochés.

10 Cliquer sur « installer » pour commencer l'installation.

Lorsque l'installation est terminée, un message de confirmation apparaît « Installation terminée. Voulez-vous relancer une autre session d'installation ? ».

Cliquer sur « non » pour terminer l'installation sur ce poste.

4.2. INSTALLATION POSTES CLIENTS

Tous les postes clients doivent être installés

Sous Linux/Horus

Les postes clients doivent être installés avec un profil **utilisateur** autorisé.

1 Lancer l'exécutable. Le fichier se décompacte :

Copie écran



L'écran de bienvenu s'affiche :

Copie écran



2 Cliquer sur « suivant ». L'écran du type d'installation s'affiche :

Copie écran



3 Cliquer sur « installation d'un poste client en reseau », puis cliquer sur « suivant » :

La liste des accès aux modules disponibles pour l'installation s'affiche :

Copie écran



Les 2 premières cases installent automatiquement l'accès aux modules exercice antérieur installés sur le serveur ainsi que le nouveau lanceur.

Vous avez la possibilité d'installer ou non l'accès au module GfcAdmin2024 sur ce poste.

Si vous souhaitez installer l'accès à GfcAdmin sur ce poste :

- Cocher la case **Accès à GFCAdmin 2024**

Si vous ne souhaitez pas installer l'accès à GfcAdmin sur ce poste :

- Laisser la case **Accès à GFCAdmin 2024** vierge

Vous avez la possibilité d'installer ou non l'accès aux modules 2024 sur ce poste.

Selon les accès que vous souhaitez installer sur ce poste :

- Cocher la case **Comptabilité Générale 2024**

ET/OU

- Cocher la case **Comptabilité Budgétaire 2024**

ET/OU

- Cocher la case **Régie 2024**

4 Cliquer sur « suivant » pour initier l'installation de l'accès aux modules. L'écran suivant affiche les éléments à installer, selon ce qui est déjà installé sur le poste :

Copie écran



La liste des accès aux modules à installer s'affiche sur cet écran.

5 Cliquer sur « installer » pour commencer l'installation.

Lorsque l'installation est terminée, un message de confirmation apparaît « Installation terminée. Voulez-vous relancer une autre session d'installation ? ».

Cliquer sur « non » pour terminer l'installation sur ce poste.

Vous pouvez maintenant installer d'autres postes clients.

4.3. INSTALLATION POSTE ADMINISTRATEUR

Le poste administrateur installe l'outil de gestion des bases BD_GFC Réseau

Sous Linux/Horus

Le poste administrateur peut être installé avec un profil INSTALL ou un profil UTILISATEUR.

L'outil ne sera visible et utilisable que par le profil qui l'a installé (Install ou utilisateur).

1 Lancer l'exécutable. Le fichier se décompacte :

Copie écran



L'écran de bienvenue s'affiche :

Copie écran



2 Cliquer sur « suivant ». L'écran du type d'installation s'affiche :

Copie écran



3 Cliquer sur « installation d'un poste administrateur », puis cliquer sur « suivant ». La ligne concernant l'installation de l'accès à l'outil de gestion des bases s'affiche :

Copie écran



Seule la ligne ***Gestion des bases*** figure sur l'écran. La ligne est pré-cochée et non accessible. Vous allez installer l'accès à l'outil de gestion des bases de données GFC en réseau.

4 Cliquer sur « suivant » pour initier l'installation de l'accès à l'outil de gestion des bases. L'écran suivant affiche les éléments à installer :

Copie écran



La liste des accès aux modules à installer s'affiche sur cet écran.

5 Cliquer sur « installer » pour commencer l'installation.

Lorsque l'installation est terminée, un message de confirmation apparaît « Installation terminée. Voulez-vous relancer une autre session d'installation ? ».

Cliquer sur « non » pour terminer l'installation sur ce poste.

5 APRÈS INSTALLATION : OPÉRATIONS DE DÉBUT D'EXERCICE

5.1. ACCÈS AUX MODULES

5.1.1. LANCEUR

Compatibilité sous SEVEN

Si votre poste de travail est sous SEVEN il est indispensable de cocher le mode « compatibilité Windows XP SP3 « pour l'icône GFC ainsi que l'exécution du programme en tant qu'administrateur (Clic droit souris puis sélection de l'onglet compatibilité et modifier les paramètres pour tous les utilisateurs).

1 Double cliquer sur l'icone gfc sur le bureau. Le lanceur de gfc s'ouvre.

Copie écran



*Exemple : basculement des modules Comptabilité Budgétaire, Comptabilité Générale, Régie et installation de l'**accès à GfcAdmin 2024***

5.1.2. PREMIER ACCÈS

Il n'est pas possible d'entrer dans GFC 2024 sans avoir au préalable initialisé la base de données 2024. En effet, si l'on veut entrer dans un module de l'exercice en cours, le message d'avertissement suivant s'affiche :

Copie écran

Vous devez alors initialiser la base GFC 2024 dans l'outil de gestion des bases de données BD_GFC : voir chapitre correspondant de ce document.

Si un module n'a jamais été installé sur le poste, lors de la 1ère connexion à ce module, le message suivant apparaît :

Copie écran

Exemple : connexion à la Comptabilité Budgétaire

Ce message est normal, GFC enregistre ses paramètres.

1 Cliquer sur « ok » pour accéder au module.

5.1.3. VERSIONS INSTALLÉES

Après basculement, les versions des modules GFC sont les suivantes :

- GfcAdmin 2024 : V24.1.1 du 28/05/2024
- CBud 2024 : V24.1.0 du 28/05/2024
- CGene 2024 : V22.0.1 du 06/10/2023
- Régie 2024 : V21.0.1 du 06/10/2023

La version de l'outil de gestion de base de données BD_GFC est la suivante :

- BD_GFC : V 2.0.0 du 21/07/2023