

GFC 2025

Basculement 2024/2025 Monoposte

VERSION	DATE
ADMIN 2024 V24.0.0	21/07/2023
CBUD 2024 V24.0.0	21/07/2023
CGENE 2024 V22.0.1	06/10/2023
REGIE 2024 V21.0.1	06/10/2023
ADMIN 2025 V25.0.0	06/09/2024
CBUD 2025 V25.0.0	06/09/2024
CGENE 2025 V23.0.0	06/09/2024
REGIE 2025 V22.0.0	06/09/2024

SOMMAIRE

1	AVERTISSEMENT	4
2	SAUVEGARDES	4
	2.1. SAUVEGARDES AVANT INSTALLATION DU CD OU DE L'EXECUTABLE	4
	2.2. SAUVEGARDES APRES INSTALLATION DU CD OU DE L'EXECUTABLE	4
3	PREALABLE A L'INSTALLATION	5
	3.1. CONFIGURATION PRECONISEE	5
	3.2. VERSION DE LA PROCEDURE D'INSTALLATION	5
4	INSTALLATION	6
5	APRES INSTALLATION	11
	5.1. ACCES AUX MODULES	11
	5.1.1. LANCEUR	11
	5.1.2. PREMIER ACCES	11
	5.1.3. VERSIONS INSTALLEES	12
	5.2. GFCADMIN 2025 : OPERATIONS A EFFECTUER	12
	5.2.1. INITIALISATION DE LA BASE DE DONNEES 2025	12
	5.2.2. BASCULEMENT COMPTABLE	12

1 AVERTISSEMENT

Ce CD ou fichier exécutable effectue :

- AUTOMATIQUEMENT le basculement des modules déjà installés,
- L'installation des nouveaux modules pour 2025 et la mise à jour des modules 2025
- Automatiquement l'installation de l'outil de gestion des bases BD_GFC.

2 SAUVEGARDES

2.1. SAUVEGARDES AVANT INSTALLATION DU CD OU DE L'EXÉCUTABLE



Sauvegarde de votre base GFC 2024

Vous devez **IMPERATIVEMENT** faire une sauvegarde de votre base GFC 2023 avant d'effectuer le basculement :

Les sauvegardes antérieures ne doivent plus être utilisées.

Sur l'exercice 2023, les extractions suivantes seront réalisées et conservées aux archives :

- En CBUD : Les listes des mandats, des ordres de reversement, des recettes, et les affectations de marché.
- En CGEN : Les extractions des encaissements, la liste des journaux généraux et la balance (Détail).

2.2. SAUVEGARDES APRÈS INSTALLATION DU CD OU DE L'EXÉCUTABLE



Sauvegardes via l'outil BD_GFC

- Les accès aux sauvegardes, restaurations et historiques de **GFC 2024 et GFC 2025** sont inclus dans l'outil **BD_GFC**.
- Une fois que l'application sera installée et que vous aurez commencé à travailler, nous vous conseillons de faire **très souvent et très régulièrement** des **SAUVEGARDES** de la base de données.

3 PRÉALABLE À L'INSTALLATION

3.1. CONFIGURATION PRÉCONISÉE

Les postes peuvent être :

Sous XP :

- Pentium III ou supérieur, ou modèle équivalent
- Mémoire : 1 Giga recommandé

Sous Vista, Windows 7, ou Windows 10, 11:

- Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) cadencé à 800 MHz ou supérieur
- Mémoire : 2 Giga recommandé



Installation sous Vista, Windows 7, 10 et 11

L'installation sous Vista ou Windows 7/10/11 nécessite une configuration particulière du poste :

Merci de vous référer à la grille de compatibilité diffusée avec la version de GFC.

3.2. VERSION DE LA PROCÉDURE D'INSTALLATION

La version de la procédure d'installation est la **3.0.1**.


4 INSTALLATION

1

Insérer le cd dans le lecteur de cd ou lancer l'exécutable.


Si vous lancez l'exécutable, le fichier se décompacte :

Copie écran



L'écran de bienvenue s'affiche :


Copie écran



2

Cliquer sur « suivant > »

L'écran du type d'installation s'affiche :



2

CLIQUER sur « Installation d'un poste client autonome », puis cliquer sur « suivant > »




Messages de désinstallation

Selon ce que vous avez sur le poste (Cofi 2023, GFC 2023...), différents messages peuvent apparaître pour désinstaller les programmes et bases de l'exercice N-2.

Cliquez sur oui pour confirmer les désinstallations

La liste des modules disponible pour l'installation s'affiche :



Certaines lignes sont non accessibles, car les éléments doivent être installés obligatoirement OU ne doivent pas être installés. *Exemple : la base GFC 2025 primo installation ne doit pas être installée si vous êtes en basculement 2024/2025.*

D'autres lignes sont pré-cochées car la procédure a détecté que les modules étaient installés en 2024. *Exemple : installation de CBUD 2025 car la CBUD 2024 existe sur le poste.*

Des lignes sont accessibles et non pré-cochées, afin de faire une éventuelle primo installation de ces modules. *Exemple : si les Régies n'existaient pas en 2024 sur le poste, possibilité de les installer en 2025.*

En vous positionnant sur une ligne, la version du module et le type d'installation apparaissent sur la droite de l'écran.

 Prenez connaissance des cases cochées/non-cochées.

La case **Gestion des bases** installe automatiquement l'outil **BD_GFC** permettant d'initialiser, de sauvegarder, de restaurer, de supprimer une base 2025 et de visualiser l'historique des opérations, ainsi que l'icône correspondant, **sans avoir à cocher quoi que ce soit**.

La case **Utilitaires GFC (lanceur, traceur)** installe automatiquement l'icône de lancement de l'application et le fichier log (fichier historique) **sans avoir à cocher quoi que ce soit**.

La case **GFC 2025 (basculement)** prépare l'installation de la **base de données GFC 2025**, **sans avoir à cocher quoi que ce soit**.

La case **Administration GFC 2025** installe automatiquement le module GfcAdmin 2025.

Les modules de 2024 sont automatiquement re-installés

⇒ Si la case **Comptabilité Budgétaire 2025** :

- Est pré-cochée, la comptabilité budgétaire 2025 sera installée automatiquement.


- N'est pas pré-cochée, cela signifie que ce module n'était pas installé en 2024. Si vous souhaitez l'installer pour 2025, cochez la case.
- ⇒ Si la case **Comptabilité Générale 2025** :
- Est pré-cochée, la comptabilité générale 2025 sera installée automatiquement.
 - N'est pas pré-cochée, cela signifie que ce module n'était pas installé en 2024. Si vous souhaitez l'installer pour 2025, cochez la case.
- ⇒ Si la case **Régie 2025** :
- Est pré-cochée, la régie 2025 sera installée automatiquement.
 - N'est pas pré-cochée, cela signifie que ce module n'était pas installé en 2024. Si vous souhaitez l'installer pour 2025, cochez la case.

La case **GFC 2025 (primo Install.)** correspond à une base de primo installation et n'est pas accessible ni pré-cochée, si vous êtes en basculement.



Cliquer sur « SUIVANT> » pour initier l'installation du basculement 2024/2025

L'écran suivant affiche les éléments à installer :



La liste des modules à installer s'affiche sur cet écran : ce sont les modules que vous avez cochés ou qui étaient automatiquement pré-cochés.



Cliquer sur « installer » pour commencer l'installation.

Lorsque l'installation est terminée, un message de confirmation apparaît « Installation terminée. Voulez-vous relancer une autre session d'installation ? ».

Cliquer sur « non » pour terminer l'installation du basculement 2024/2025 sur ce poste.

5 APRÈS INSTALLATION

5.1. ACCES AUX MODULES


5.1.1. LANCEUR

Poste de travail sous SEVEN

- Si votre poste de travail est sous SEVEN il est indispensable de cocher le mode « compatibilité windows XP SP3 » pour l'icône GFC ainsi que l'exécution du programme en tant qu'administrateur. (Clic droit souris, « Propriété » puis sélection de l'onglet 'compatibilité' et modifier les paramètres pour tous les utilisateurs.

4 Cliquer sur l'icone gfc sur le bureau

Le lanceur GFC s'ouvre :



5.1.2. PREMIER ACCÈS

Il n'est pas possible d'entrer dans GFC 2025 sans avoir au préalable initialisé la base à l'aide de l'utilitaire BD_GFC. En effet, si l'on veut entrer dans un module de l'exercice en cours, le message d'avertissement suivant s'affiche :



5.1.3. VERSIONS INSTALLÉES

Après basculement, les versions des modules GFC sont les suivantes :

- GfcAdmin 2024 : V24.0.0 du 21/07/2023
- CBud 2024 : V24.0.0 du 21/07/2023
- CGene 2024 : V22.0.1 du 06/10/2023
- Régie 2024 : V21.0.1 du 06/10/2023

- GfcAdmin 2025 : V25.0.0 du 06/09/2024
- CBud 2025 : V25.0.0 du 06/09/2024
- CGene 2025 : V23.0.0 du 06/09/2024
- Régie 2025 : V22.0.0 du 06/09/2024

La version de l'outil de gestion de base de données BD_GFC est la suivante :

- BD_GFC : V 2.1.0 du 06/09/2024

5.2. GFCADMIN 2025 : OPERATIONS A EFFECTUER

5.2.1. INITIALISATION DE LA BASE DE DONNEES 2025

Si vous tentez d'entrer dans un module 2025, vous avez le message « Veuillez procéder à l'initialisation de la base via l'utilitaire BD_GFC.



Initialisation de la base 2025

Vous devez lancer l'initialisation de la base 2025 dans l'outil de gestion de bases de données BD_GFC. **Tant que la base n'est pas initialisée, aucune fonctionnalité n'est accessible.**

5.2.2. BASCULEMENT COMPTABLE

Après l'installation du basculement, après initialisation de la base 2025, et avant toute autre opération, il est nécessaire d'effectuer le basculement comptable, dans le module **GfcAdmin de l'exercice en cours**, menu **Administration \ Basculement de la comptabilité** :

Copie écran



Lors du basculement comptable, différents messages sont affichés, selon les modules basculés.

En fin de basculement comptable, lorsque le basculement a été réalisé avec succès, des conseils sont affichés, selon les modules que vous avez basculés :

Copie écran

